

CONFIGURAZIONE GUIDATA MICROSOFT OUTLOOK 2003 PROTOCOLLO **POP**

ATTENZIONE MODIFICARE I PARAMETRI DELLA POSTA ESEMPLIFICATIVI DI QUESTA GUIDA CON I PARAMETRI FORNITI CON IL VOSTRO PIANO DI HOSTING. DATI DA MODIFICARE:


NOME UTENTE

PASSWORD


SERVER IN ENTRATA (POP)

SERVER IN USCITA


1. STRUMENTI, ACCOUNT DI POSTA ELETR.




2. PALLINO SULLA PRIMA VOCE, AVANTI




3. PALLINO SULLA SECONDA VOCE, AVANTI




4. IMMETTERE PROPRI DATI*, ALTRE IMPOSTAZ



5. SERVER DELLA POSTA IN USCITA, SPUNTARE PRIMA CASELLA, OK




6. AVANTI



CONFIGURAZIONE GUIDATA MICROSOFT OUTLOOK 2003 PROTOCOLLO **POP**

7. FINE



* DATI IMMESI NEL NOSTRO ESEMPIO DA MODIFICARE CON I VOSTRI

NOME

Andrea Rossi

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

a.rossi@dpconsulenze.com

SERVER POSTA IN ARRIVO (POP3)

pop3.dpconsulenze.com

SERVER POSTA IN USCITA (SMTP)

smtp.dpconsulenze.com

NOME UTENTE

a.rossi@dpconsulenze.com

PASSWORD

1234

SE PREFERITE CHE LA CONFIGURAZIONE AVVENGA TRAMITE UN NOSTRO TECNICO AL VOSTRO DOMICILIO NON ESITATE A CONTATTARE IL NOSTRO SUPPORTO. TALE SERVIZIO E' A PAGAMENTO.

dpconsulenze s.r.l. - Via Pordenone 17 - 20132 Milano

Tel.: 02 87.18.60.74 oppure 02 00.61.43.86 - E-Mail: info@dpconsulenze.com