

CONFIGURAZIONE GUIDATA MICROSOFT OUTLOOK 2013 PROTOCOLLO **POP**

ATTENZIONE MODIFICARE I PARAMETRI DELLA POSTA ESEMPLIFICATIVI DI QUESTA GUIDA CON I PARAMETRI FORNITI CON IL VOSTRO PIANO DI HOSTING. DATI DA MODIFICARE:


NOME UTENTE

PASSWORD


SERVER IN ENTRATA (POP)

SERVER IN USCITA


1. FILE




2. INFORMAZIONI, AGGIUNGI ACCOUNT




3. PALLINO SU SECONDA VOCE, AVANTI




4. PALLINO SU TERZA VOCE, AVANTI



5. IMMETTERE I PARAMETRI*, ALTRE IMPOST.




6. SERVER DELLA POSTA IN USCITA, SPUNTARE LA PRIMA VOCE, OK




CONFIGURAZIONE GUIDATA MICROSOFT OUTLOOK 2013 PROTOCOLLO POP


7. AVANTI



8. ATTENDERE IL TEST, CHIUDI



9. FINE



* DATI IMMESSI NEL NOSTRO ESEMPIO DA MODIFICARE CON I VOSTRI

NOME

Andrea Rossi

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

a.rossi@dpconsulenze.com

TIPO DI ACCOUNT

POP3

SERVER POSTA IN ARRIVO

pop3.dpconsulenze.com

SERVER POSTA IN USCITA (SMTP)

smtp.dpconsulenze.com

NOME UTENTE

a.rossi@dpconsulenze.com

PASSWORD

1234

SE PREFERITE CHE LA CONFIGURAZIONE AVVENGA TRAMITE UN NOSTRO TECNICO AL VOSTRO DOMICILIO NON ESITATE A CONTATTARE IL NOSTRO SUPPORTO. TALE SERVIZIO E' A PAGAMENTO.

dpconsulenze s.r.l. - Via Pordenone 17 - 20132 Milano

Tel.: 02 87.18.60.74 oppure 02 00.61.43.86 - E-Mail: info@dpconsulenze.com