

CONFIGURAZIONE GUIDATA OUTLOOK EXPRESS PROTOCOLLO **IMAP**

1. **STRUMENTI, ACCOUNT**
2. **AGGIUNGI**
3. **POSTA ELETTRONICA...**
4. IMMETERE IL PROPRIO NOME*, **AVANTI**
5. IMMETERE LA PROPRIA EMAIL*, **AVANTI**
6. **IMAP**, IMMETERE I PARAMETRI*, **AVANTI**
7. IMMETERE I PARAMETRI*, **AVANTI, FINE**
8. SCEGLIERE L'ACCOUNT CREATO, **PROPRIETA'**
9. **SERVER**, SPUNTA AUTENTICAZIONE...
10. **IMAP**, DIGITARE PERCORSI CARTELLE*, **OK**
11. **CHIUDI, SI, OK**

*DATI ESEMPIO

NOME VISUALIZZATO	Andrea Rossi
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	a.rossi@dpconsulenze.com
IL SERVER DELLA POSTA IN ARRIVO E'	IMAP
SERVER POSTA IN ARRIVO (POP3, IMAP, HTTP)	imap.dpconsulenze.com
SERVER POSTA IN USCITA (SMTP)	smtp.dpconsulenze.com
NOME UTENTE	a.rossi@dpconsulenze.com
PASSWORD	1234
PERCORSO CARTELLA PRINCIPALE	INBOX
PERCORSO POSTA INVIATA	Sent
PERCORSO BOZZE	Drafts

PER UNA SPIEGAZIONE PIU' COMPLETA CONSULTATE IL MANUALE DETTAGLIATO
SE PREFERITE CHIARIMENTI DA UN NOSTRO TECNICO NON ESITATE A CONTATTARE IL NOSTRO
UFFICIO. TALE SERVIZIO E' A PAGAMENTO.

dpconsulenze s.r.l. - Via Pordenone 17 - 20132 Milano
Tel.: 02 87.18.60.74 oppure 02 00.61.43.86 - E-Mail: info@dpconsulenze.com