

CONFIGURAZIONE GUIDATA MICROSOFT OUTLOOK 2007 PROTOCOLLO **IMAP**

1. **STRUMENTI, IMPOSTAZIONI ACCOUNT**
2. **NUOVO...**
3. SPUNTARE LA VOCE IN BASSO, **AVANTI**
4. PALLINO SU PRIMA VOCE, **AVANTI**
5. IMMETTERE I PARAMETRI*, **ALTRE IMPOSTAZIONI...**
6. **IMPOSTAZIONI AVANZATE**, DIGITARE **INBOX** COME PERCORSO CARTELLA PRINCIPALE, **OK**
7. **AVANTI**
8. **OK**
9. **FINE**
10. CLIC SU **POSTA IN ARRIVO** E SCARICARE MAIL
11. **STRUMENTI, IMPOSTAZIONI ACCOUNT**
12. SELEZIONARE L'ACCOUNT CREATO, **CAMBIA...**
13. **ALTRE IMPOSTAZIONI...**
14. **CARTELLE, SENT**
15. SERVER DELLA POSTA IN USCITA, SPUNTA, **OK**
16. **AVANTI**
17. **FINE**
18. **CHIUDI**

*DATI ESEMPIO

NOME	Andrea Rossi
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	a.rossi@dpconsulenze.com
TIPO DI ACCOUNT	IMAP
SERVER POSTA IN ARRIVO	imap.dpconsulenze.com
SERVER POSTA IN USCITA (SMTP)	smtp.dpconsulenze.com
NOME UTENTE	a.rossi@dpconsulenze.com
PASSWORD	1234

PER UNA SPIEGAZIONE PIU' COMPLETA CONSULTATE IL MANUALE DETTAGLIATO

SE PREFERITE CHIARIMENTI DA UN NOSTRO TECNICO NON ESITATE A CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO. TALE SERVIZIO E' A PAGAMENTO.

dpconsulenze s.r.l. - Via Pordenone 17 - 20132 Milano
Tel.: 02 87.18.60.74 oppure 02 00.61.43.86 - E-Mail: info@dpconsulenze.com